

Meenemen of Hier opeten dialoog

popup

MplusKASSA Bijgewerkt 29 oktober 2025

Het dialoog voor meenemen of hier opeten verzorgt dat bij aanslaan van een bon deze correcte in de keuken terecht komt. Voor het bestaan van deze functie werd gebruikt gemaakt van de functie "Bestelbon bij iedere actie"

Werking

Zodra er producten aangeslagen zijn, en er gekozen wordt voor het afrekenen verschijnt onderstaande pop-up



Meenemen	Hier opeten	Zonder bestelbon
Kies tafel (1-100)		
(1-100) X		
7	8	9
4	5	6
1	2	3
	0	←
Terug naar kassa		Naar afrekenen

Afhankelijk van instellingen zal deze standaard op Meenemen of Hier opeten staan, en zal de bestelbon automatisch aan of uit staan. De gebruiker kan zelf wisselen tussen deze opties.

Er kan hier een tafelnummer gekozen worden, of automatisch toegewezen worden op basis van een ingesteld bereik.

Daarnaast word dus aan de bestelling meegegeven of deze meegenomen wordt of ter plekke word opgegeten.

Dit verzorgt een aantal dingen

1. Er word eventueel een SUP (single use plastics) toeslag toegepast
2. De keuken weet of de bestelling voor meenemen, of hier opeten is.
3. Er word op basis van de eventuele wijk een afwijkend keukenscherm of printer gebruikt

Een voordeel op de "Bestelbon bij iedere actie" functie is dat de bon nadat er op afrekenen is gedrukt nog gemakkelijk kan worden aangepast omdat hiervoor een tafel word gebruikt.

Configuratie

De instellingen hiervoor worden gedaan in Beheer – Instellingen – Instellingen – Kassa – Meenemen of hier opeten.

- Activeren. Ja
- Standaard keuze. Naar wens
- Afrekendialoog Actief. Ja
-
- Meenemen Actief. Ja
- Tafelrange. Naar wens
- Handmatige tafelnummer invoer. Naar wens
-
- Meenemen Actief. Ja
- Tafelrange. Naar wens
- Handmatige tafelnummer invoer. Naar wens