

Module Q1700 Mplus Eenheidsprijzen + Koppeling Weegschaal


Module Q1700 Mplus Eenheidsprijzen + Koppeling Weegschaal

Bijgewerkt 05 november 2025

Eenheidsprijzen instellen

Wanneer een artikel bijvoorbeeld een kiloprijs heeft en wordt gewogen bij de kassa, dan moeten er eenheidsprijzen worden ingesteld voor deze artikelen.

Ga in het hoofdmenu naar Artikelen. Maar een nieuw artikel aan of wijzig een huidig artikel. De artikelkaart verschijnt.



De velden die voor deze module van toepassing zijn:

Het verkoopeenheid veld op de artikelkaart is een dropdown menu. Hier kan de juiste verkoopeenheid geselecteerd.

De prijs die dan wordt ingevuld bij de brutoprijs is dan de prijs per verkoopeenheid. In het voorbeeld hierboven is de prijs voor dit artikel dus 1 euro per kilogram.

Het laatste veld wat eventueel kan worden ingevuld is de "Preset Tarra". Dit veld is een begin gewicht wat niet moet worden meegerekend in de prijs voor het product, bijvoorbeeld als er standaard 10 gram niet moet worden meegerekend voor de verpakking.

Vergeet niet om links bovenin op de knop "Gewijzigde kaart bevestigen" te drukken om op te slaan.


Weegschaal artikelen in de kassa

Wanneer de artikelen goed zijn ingesteld op de artikelkaart dan werkt de weegschaal

koppeling in het POS scherm eenvoudig.

Open in het hoofdmenu het POS scherm.

Eerst selecteren we een artikel met een "Preset Tarra" gewicht. We selecteren het artikel door op de snelknop te drukken in het kassascherm. Het venster van de weegschaal verschijnt. Hier wordt direct het "Preset Tarra" ingestelde gewicht weergegeven doordat er een gewicht in de min staat.



Leg het product nu op de weegschaal. In het venster wordt het gewicht, de prijs per kilo en de uitgerekende prijs weergegeven.

Wanneer de berekening klaar is dan verschijnt het artikel in het registratieveld.

Vrij snel daarna verdwijnt het weegschaal scherm.

Superuser F1 Hoofdkantoor 09:13 K1 6-2-2019

Artikel	Bedrag €	Gewogen 1 eur/kg	Gewogen 2 eur/kg	Niet gewogen 1 euro	Niet gewogen 2 euro	Weegschaal
Gewogen 1 eur/kg PT103 0,117kg x 1,00/kg	0,12					
		Gewogen 1 eur/kg PT101	Gewogen 1 eur/kg PT102	Gewogen 1 eur/kg PT103	Gewogen 1 eur/kg PT104	Retail
		Gewogen 1 eur/kg PT105	Gewogen 1 eur/kg PT106	Gewogen 1 eur/kg PT107	Gewogen 1 eur/kg PT108	Fashion
		Gewogen 1 eur/kg PT109	Gewogen 1 eur/kg PT110			

1x BTW% 21 Omzet 0,10 BTW 0,02 Totaal 0,12

Crediteren Lade openen

Annuleren In de wacht Bon 1 0,17

Naar afrekenen

METTLER TOLEDO
Max. 3/6 kg
Min. 20 g e=1/2 g
NET 0.117 kg PT 0.103 kg

Rechtsonder in het kassascherm blijft het Mettler Toledo schermje wel staan met het de huidige informatie van de weegschaal. Zolang er dus een artikel op de weegschaal ligt laat dit scherm het gewicht zien. Wanneer het artikel verwijderd wordt dan is dat zichtbaar rechtsonder in het kassascherm.

Superuser F1 Hoofdkantoor 09:13 K1 6-2-2019

Artikel	Bedrag €	Gewogen 1 eur/kg	Gewogen 2 eur/kg	Niet gewogen 1 euro	Niet gewogen 2 euro	Weegschaal
Gewogen 1 eur/kg PT103 0,117kg x 1,00/kg	0,12					
		Gewogen 1 eur/kg PT101	Gewogen 1 eur/kg PT102	Gewogen 1 eur/kg PT103	Gewogen 1 eur/kg PT104	Retail
		Gewogen 1 eur/kg PT105	Gewogen 1 eur/kg PT106	Gewogen 1 eur/kg PT107	Gewogen 1 eur/kg PT108	Fashion
		Gewogen 1 eur/kg PT109	Gewogen 1 eur/kg PT110			

1x BTW% 21 Omzet 0,10 BTW 0,02 Totaal 0,12

Crediteren Lade openen


Annuleren In de wacht Bon 1 0,17

Naar afrekenen

METTLER TOLEDO
Max. 3/6 kg
Min. 20 g e=1/2 g
0.000 kg


Nu een voorbeeld met een artikel zonder “Preset Tarra” gewicht.

Selecteer het artikel door de snelknop van een artikel te drukken. Het weegschaal venster verschijnt in beeld.



Hier is dus het huidige gewicht 0 kg, omdat er geen gewicht hoeft worden afgetrokken.


Leg het product nu op de weegschaal. In het venster wordt het gewicht, de prijs per kilo en de uitgerekenende prijs weergegeven.



Wanneer de berekening klaar is dan verschijnt het artikel in het registratieveld



Vrij snel daarna verdwijnt het weegschaal scherm.



Net als bij het vorige voorbeeld blijft rechtsonder in het kassascherm het Mettler Toledo schermje wel staan met het de huidige informatie van de weegschaal.

Tara aanzetten

Hiervoor is het vereist dat je de Mettler Toledo Paal aansluit. Vervolgens moet de volgende optie aan gezet gaan worden:

Optie 4.1 --> AAN.



Hierna moet het mogelijk zijn om de tarra functie te gebruiken.